

## Notes de mise à jour Outil de programmation Miele Benchmark

Version 1.6.1 Correction

d'erreurs :

- Mise à jour des modèles de programme
  - Mise à jour du référentiel p3x,
  - Mise à jour des notes de mise à jour et des manuels vers les dernières versions
-

Version 1.6.0

Nouvelles fonctionnalités :

## *Schémas de programme et modèles*

- Mise à jour des fichiers de schémas de programme dans les versions 1.3.0 et 1.3.1.
- Ajout de programmes de lavage mis à jour (par exemple 1-2-4\_1-37-13 et 1-3-1\_1-38-3) et de modèles de programmes.

## *Interface utilisateur et documentation*

- Ajout d'une nouvelle entrée « Program Release Notes » (Notes de mise à jour du programme) dans le menu principal.
- Les fichiers du manuel intégrés ont été mis à jour vers la dernière version. Problèmes liés à la fermeture involontaire des fenêtres de dialogue résolus (par exemple, en cliquant sur l'arrière-plan ou sur la touche Échap).
- Le défilement dans les champs de saisie numériques n'entraîne plus de modifications involontaires des valeurs.
- Les fichiers de sauvegarde s'affichent correctement dans l'Explorateur après leur création.
- La case à cocher « Copie de bloc » fonctionne désormais comme prévu lors de la création du programme.
- Les variantes RH apparaissent à nouveau correctement dans la boîte de dialogue de création de programme.
- Les valeurs peuvent à nouveau être réinitialisées manuellement à leur valeur d'origine.
- Les erreurs lors de la réinitialisation de l'activation des blocs, des en-têtes de blocs et des paramètres de section ont été corrigées.
- Les paramètres de bloc manquants dans le tableau comparatif ont été ajoutés.
- Tous les réglages de dosage peuvent désormais être enregistrés correctement.
- Les programmes WashCo (groupe 19) ont été exclus des modèles hors ligne.
- Correction d'un problème de mémoire qui pouvait entraîner des plantages aléatoires de l'outil.
- Images des machines optimisées et mises à jour (PWM927 S PWM935) afin de réduire la taille du bundle.

## *Correction d'erreurs :*

- *Interface utilisateur et fonctionnement*
- *Gestion des programmes et structure des données*
- *Stabilité et performances du système*

Version 1.5.0

## Nouvelles fonctionnalités

### Généralités :

- Extension des paramètres machine
- Possibilité d'enregistrer localement les données d'accès aux machines pour une réutilisation ultérieure
- **Nouvelle** fonction ajoutée pour créer des programmes pour les machines à laver de milieu de gamme
- Ajout du tri des listes de programmes
- Connexion à une machine avec un type d'appareil non pris en charge bloquée
- Prise en charge des programmes selon les schémas 1.2.4 et 1.3.0
  - Référentiel p3x mis à jour avec les derniers fichiers pour les programmes WashCo
- Mise à jour EK047 pour la version 52.66

### Sèche-linge :

- Nouvelle solution de sauvegarde pour sèche-linge, y compris les paramètres
- Ajout d'un bouton pour réinitialiser le programme du séchoir aux réglages d'usine
- Ajout d'un bouton pour supprimer les programmes du séchoir

### Création de programmes en ligne/hors ligne :

- Nouvelle boîte de dialogue ajoutée pour créer des programmes hors ligne et en ligne avec des modèles supplémentaires
- Ajout d'un filtre par type de machine pour la création de programmes

### Nouvelles sauvegardes :

- Nouvelle fonctionnalité d'archivage des sauvegardes Miele Professional (\*.mpba), y compris les paramètres, implémentée

## Adaptations UX/UI

- Mise à jour pour la restauration des sauvegardes
- Ajout des derniers manuels
- Optimisation de certains composants de l'interface utilisateur
- Amélioration de la convivialité lors de la sélection des fichiers dans la boîte de dialogue d'importation
- Prise en charge de nouveaux groupes de programmes

## Corrections de bogues

- Modifications du texte et des traductions
- Correction des valeurs erronées dans la comparaison des programmes

### Remarque

Veuillez vous assurer que vos machines de référence disposent de la dernière version du logiciel afin de garantir une compatibilité totale.

## Version 1.4.1

### Adaptations UX/UI

- Mise à disposition des manuels dans d'autres langues
- Amélioration des traductions en portugais
- Révision générale du contenu fourni

### Corrections de bogues

- Suppression d'une erreur qui enregistre des valeurs incorrectes dans l'interface utilisateur

### Erreurs connues

- Impossible d'enregistrer les manuels, le CLUF et les mentions légales

### Remarque

Veuillez vous assurer que vos machines de référence disposent de la dernière version du logiciel afin de garantir une compatibilité totale.

---

## Version 1.4.0

### Nouvelles fonctionnalités

- Extension et optimisation de l'outil de configuration des machines Benchmark 9-11 kg
  - PWM509, PWM511, PWM909, PDW909, PDR510, PDR910
- Création de protocoles pour les configurations de programmes et les réglages des machines
- Comparaison d'un programme de lavage modifié avec le programme d'origine
- Réglage et conversion des unités spécifiques à l'utilisateur (métriques et impériales)
- Traitement en ligne de plusieurs programmes sans déconnexion nécessaire
- Ajout de fonctions supplémentaires dans l'édition des programmes
  - Suppression de plusieurs programmes
  - Exportation de plusieurs programmes
  - Transfert de plusieurs programmes
- Réinitialisation des réglages d'usine des programmes de lavage
- Affichage et traitement des derniers fichiers locaux utilisés

### Améliorations des performances

- Amélioration de la stabilité de la connexion entre la machine et l'outil de programmation Benchmark
- Mise à jour disponible du module de communication vers la version 52.57
- Optimisation du chargement des programmes sans états bloquants
- Mise à jour des modèles de programme disponibles à la version actuelle

## Adaptations UX/UI

- Amélioration visuelle de l'interface utilisateur
- Amélioration de l'expérience globale grâce à une interface utilisateur optimisée
- Processus intuitif pour renommer les programmes et les blocs de programmes

## Correction d'erreurs

Nous travaillons en permanence à l'amélioration de nos services. Cette mise à jour contient des corrections de bugs et des améliorations des fonctionnalités. Miele – Toujours mieux.

## Erreurs connues

- Dans de rares cas, des valeurs limites irréalistes s'affichent (par exemple 190 °C, 300 °F).
  - Lorsque la connexion manuelle est interrompue, la recherche se poursuit brièvement en arrière-plan.
- 

## Version 1.3.0

### Nouvelles fonctions

- Création et édition de programmes indépendamment de la machine
- Archivage local des programmes configurés
- Création de programmes personnalisés
- Mise à disposition de nombreux modèles de programmes

### Amélioration des performances

- Optimisation du temps de chargement en cas de connexion répétée à la machine
- Augmentation de la vitesse générale des applications

### Adaptations UX/UI

- Amélioration visuelle de l'interface utilisateur
- Affichage plus fiable des machines disponibles
- Simplification du processus de connexion
- Amélioration des traductions et extension à 17 langues
- Optimisation et extension des textes d'aide affichés
- Meilleur guidage de l'utilisateur lors de la configuration des programmes de lavage et zone d'édition plus grande pour les blocs de processus

### Correction des erreurs

- Garantie de la compatibilité descendante des programmes de lavage et du logiciel de la machine
  - D'autres bugs ont été éliminés - Toujours mieux.
-

## Version 1.2.72

Mise à jour de sécurité : CVE-2022-22521 - Gestion incorrecte des privilèges (CWE-269)

---

## Version 1.2.71

### Nouvelles fonctionnalités

- Exportation du programme (importation ultérieure uniquement sur des machines du même type)
- Importation de programmes via un dossier Zip
- Ajout de fonctions supplémentaires dans l'édition de programmes
  - Copie de programmes
  - Suppression de programmes
  - Copie de blocs
  - Déplacement de blocs
  - Renommer des blocs
  - Suppression de blocs

### Adaptations UX/UI

- Affichage plus clair de la vue détaillée du programme
- Extension de la dénomination des programmes à d'autres langues

### Problèmes connus

- Le chargement de copies de programmes (fichier mppa) peut entraîner l'affichage d'un écran blanc, même si l'opération a réussi
  - Les restrictions et limitations variables des programmes pouvant être chargés (fichier mppa) peuvent entraîner un échec de l'opération
- 

## Version 1.1.49

### Adaptations UX/UI

- Mise à jour des packs linguistiques proposés
    - Allemand
    - Français
    - Italien
    - Espagnol
  - Optimisation de la saisie des données
- 

## Version 1.0.49

### Première version